

## Проблемы при подключении внешнего диска

Послан strelak - 20.02.2010 06:18

---

При эксплуатации Windows7 pro столкнулся с неприятной проблемой, которая, похоже, возникает не только у меня!

При подключении к компьютеру внешнего жесткого диска в первый раз все работает нормально, этот диск отображается в "Мой компьютер" и открывается. Но если этот диск отключить, и вместо него в это гнездо USB подключить любое другое переносное устройство, то при последующем подключении упомянутого внешнего диска в это же гнездо он уже не будет виден! Сначала это меня напугало, но проблема оказывается решается очень просто:

Если вы столкнулись с такой-же проблемой, то входим в панель управления и далее пошагово - администрирование - управление компьютером - управление дисками. Находим невидимый диск, щелкаем по нему правой кнопкой и выбираем "Указать путь к диску или изменить метку тома" Присваиваем диску любую букву и диск вновь виден в "мой компьютер". Но к сожалению эту операцию приходится выполнять довольно часто:woohoo: из за этого даже пришлось вывести значок "Администрирование" на рабочий стол.

Как говорится "Пустячок, но неприятно!":(

Подобное очевидно может возникнуть и с другими устройствами - плеерами, фотоаппаратами и пр. Я с этим пока не сталкивался, но решение проблемы нам теперь известно!

Что интересно! Все вышеописанное происходит только именно с внешними жесткими дисками. Флешек это не касается.

[http://www.yachaynik.ru/images/fbfiles/images/Snap\\_2010-9fb4bfe22f2ef2ded643a0ed95489cab.jpg](http://www.yachaynik.ru/images/fbfiles/images/Snap_2010-9fb4bfe22f2ef2ded643a0ed95489cab.jpg)

=====

## RE: Проблемы при подключении внешнего диска

Послан Underclass\_Hero - 24.03.2010 13:09

---

SP1 наверное всё исправит:) Пока не выйдет на 7ку не сяду!!!

=====

## RE: Проблемы при подключении внешнего диска

Послан strelak - 24.03.2010 15:47

---

Underclass\_Hero писал(а):

SP1 наверное всё исправит:) Пока не выйдет на 7ку не сяду!!!

Я думаю это не недостаток, а особенность win7. Он вероятно запоминает внешний жесткий диск под определенной буквой. Во всяком случае ни с какими другими внешними устройствами этого не происходит.

=====